

# Adresse E-Mail



Attention il y a 2 niveau d'accès

- Administrateur: <https://panel.depantek.fr/postfixadmin/>
- Utilisateur: <https://panel.depantek.fr/postfixadmin/users/>

## Administration

### Ajouter un compte

1. <https://panel.depantek.fr/postfixadmin/> (ou adresse de secours <http://postfixadmin.depantek.net/>)
2. Rentrez vos identifiants (adresse mail et mot de passe de l'administrateur)
3. Cliquez sur "Liste Virtuels"
4. Cliquez sur "Ajouter un compte courriel"
5. Remplissez le formulaire et validez

## Utilisateur

### Changement de mot de passe

1. <https://panel.depantek.fr/postfixadmin/users/> (ou adresse de secours <http://postfixadmin.depantek.net/users/>)
2. Rentrez vos identifiants (adresse mail et mot de passe)
3. Cliquez sur "Changer le mot de passe"
4. Remplissez le formulaire et validez

### Configurer le répondeur

#### Activer



À votre retour n'oubliez pas de désactiver le répondeur afin de vider la liste des notifier

1. <https://panel.depantek.fr/postfixadmin/users/> (ou adresse de secours <http://postfixadmin.depantek.net/users/>)
2. Rentrez vos identifiants (adresse mail et mot de passe)

3. Cliquez sur "Réponse Automatique"
4. Remplissez/modifiez le formulaire
5. Dans "Type de réponse" choisissez:
  1. **Répondre une fois**: le système n'enverra qu'un seul message par personne tant que le répondeur n'a pas été désactivé<sup>1)</sup>
  2. **Répondre une fois par semaine**: le destinataire recevra un message par semaine maximum
6. Cliquez sur "Activer le répondeur"

## Désactiver

Refaites les étapes 1 à 3 puis cliquez sur "Désactiver le répondeur"

## Paramètres serveur



**Thunderbird** et d'autres clients mail reconnaissent la configuration automatiquement, si ce n'est pas le cas ou pour une configuration manuelle retrouvez ci-dessous les paramètres à utiliser

### IMAP

Type du serveur	Nom du serveur	Port (avec SSL)	Port (sans SSL)
<b>Entrant</b>	mail.depantek.net	993	143
<b>Sortant</b>	mail.depantek.net	465	587

### Config MX

3600	IN	MX	1 mx1.depantek.fr.
3600	IN	MX	5 mx2.depantek.fr.

## Webmail

<https://mail.depantek.net>

<sup>1)</sup>  
À votre retour n'oubliez pas de désactiver le répondeur afin de vider la liste des notifiés

From:

<https://wiki.depantek.net/> - **Dépan'Tek**

Permanent link:

<https://wiki.depantek.net/clients:e-mail?rev=1694444767>

Last update: **2023/09/11 15:06**

